

傲林商用系統資料庫升級說明


由 4.8.6 版升級至 5.0 或 6.0 版

簡介

傲林系統自 5.0 起採用 Unicode 標準的資料庫格式，系統和資料庫都可以顯示和儲存 Unicode 格式的文字。而之前的版本並沒有這個功能，所以需要資料轉換過程才可以把非 Unicode 的舊版內容轉換為 Unicode 格式的新版內容。升級後的資料是以 Unicode 格式儲存，在支援 Unicode 的 MS Windows 中，可以在不同的語言環境中正常顯示，而不會有亂碼。


事前準備

1. Firebird 版本: 必須採用 Firebird 2.1.4 或更新的版本, 建議使用 Firebird 2.5.9 版。Firebird 可以兼容舊版本的資料庫檔案。
2. 4.0 版的資料必須已經用 4.8.6 版登入過, 並成功升級為 4.8.6 版本的資料。
3. 資料檔案的位置: 新舊版本的資料庫檔案必須同時在安裝有 Firebird Server 的電腦上, 資料轉換程式會預設採用 LocalHost 不可更改。
4. 5.0 或 6.0 版資料庫的要求: 首先, 使用傲林系統一個模塊或多公司管理系統建立一盤帳套。然後, 使用傲林系統登入該帳, 並完成登入系統後所需要填寫的設定, 該帳才能被資料轉換程式所使用。各種設定可以隨便填寫, 因為會被舊版本資料的內容覆蓋。
5. 確認新舊資料的檔案位置: 需要知道新舊資料的檔案名稱和位置才能進行資料升級。傲林系統的公司簡稱就是資料檔案的名稱, 假設帳套簡稱是 Test, 檔案名稱就會是 test.fdb。可以在多公司管理系統的資料位置欄找到。如果沒有多公司系統, 資料就會在安裝傲林系統的目錄下的 Data 目錄中。例如, 傲林系統 5.0 版的目錄是 c:\gtc\gbs50i, 資料目錄就是 c:\gtc\gbs50i\data、傲林系統 6.0 版的目錄是 c:\gtc\gbs60i, 資料目錄就是 c:\gtc\gbs60i\data。
舊版的預設資料位置: 專業版 – c:\gtc\gbs40p; 強化版 – c:\gtc\gbs40i
新版的預設資料位置: 5.0 版 專業版 – c:\gtc\gbs50p; 強化版 – c:\gtc\gbs50i
6.0 版 專業版 – c:\gtc\gbs60p; 強化版 – c:\gtc\gbs60i
6. MS Windows 的語言環境: 必須確認 MS Windows 的非 Unicode 語言設定與舊版資料的語言一樣。也就是說, 使用舊版傲林系統時可以正確閱讀該帳的資料而沒有亂碼。因為資料轉換程式會以此文字內碼把舊資料轉換為 Unicode 內碼。
7. 注意, 所有目標資料庫檔案資料都會被刪除



升級步驟

1. 在 5.0 版的安裝目錄找出 dataup4to5.exe、在 6.0 版的安裝目錄找出 dataup4to6.exe 並執行，便可以看到以下畫面：



2. 按來源資料庫欄位後的按鈕，選擇舊版資料的資料庫檔案。如：專業版 c:\gtc\gbs40p\data\gbsi.fdb；強化版 c:\gtc\gbs40i\data\gbsi.fdb。
3. 按目標資料庫欄位後的按鈕，選擇新版資料的資料庫檔案。如：專業版 c:\gtc\gbs50i\data\gbsi.fdb (5.0 版) 或 c:\gtc\gbs60i\data\gbsi.fdb (6.0 版)；強化版 c:\gtc\gbs50i\data\gbsi.fdb (5.0 版) 或 c:\gtc\gbs60i\data\gbsi.fdb (6.0 版)。
4. 如果有更改過 Firebird 的用戶名稱及/或密碼，請填寫資料庫伺服器用戶名稱和密碼欄，否則可以略過。注意：此用戶名稱及密碼並非該帳的用戶名稱及密碼。
5. 按[開始]鍵開始轉換資料
6. 資料轉換完成後，系統會有提示，然後按正常步驟及舊資料的用戶資料登入系統便可。

